

Quickguide til GS1-128 pallelabel:

Sådan sikrer I, at jeres GS1-128 pallelabel er korrekt

GS1-128 pallelabels anvendes på logistiske enheder, dvs. på de enheder, som forsendes, ofte en palle eller karton, som sendes enkeltvis. Denne guide kan fungere som tjekliste, når I opbygger jeres GS1-128 pallelabels.

Fritekstfelt: Kan fx anvendes til **firmalogo** og **produktbeskrivelse**.

Læsbart tekstfelt: Skal indeholde information om **alle** de data, som findes i strekkoden. Dette kan fx være GTIN (EAN-varenr.), antal bestillingsenheder, bedst før (MHT), batch nr. og SSCC (pallens unikke løbenummer).

AI (15) betyder, at de efterfølgende 6 cifre angiver detaljenhedens **"bedst-før"**-dato (MHT).

- (15) skal altid efterfølges af **6 cifre**, som angiver MHT-datoen som ÅÅMMDD.

*Alternativt anvendes **AI (17)**, når **'sidste anvendelsesdato'** skal angives.

AI (00) betyder, at de efterfølgende cifre angiver **Serial Shipping Container Code (SSCC)**, dvs. pallens unikke løbenummer.

- Den samme SSCC-kode må **ikke anvendes til flere paller**, selvom pallerne indeholder de samme slags produkter.
- SSCC skal altid være i den **nederste** i strekkode.

Fabrik A/S
P. Rofitvej 2, 2100 København Ø
Dybfrost ærter
48 kollo
6 pakninger á 500 gram

Serial Shipping Container Code (00)357043680000000011	GTIN nummer (GTIN) indeholdt i anden enhed (02)05704368000010
Indeholdt antal (37)48	Mindest holdbar til/bedst før (31.12.2008) (15)081231
Batch/lotnummer (10)12345XF	Ordrenr. (400) 675-2





(15)081231(02)05704368000010(37)48



(00)357043680000000011(10)12345XF

NB: Det er også muligt at anvende en GS1 DataMatrix, hvis der er behov for mere information, end der er i GS1-128 strekkoden. Yderligere information skal fremgå af den læsbare tekst. Ordrenr. er tilføjet.

AI (02) betyder, at de efterfølgende 14 cifre angiver **GTIN** (EAN-varenr.) for pallens indhold, dvs. typisk kantonens (**bestillingsenhedens**) GTIN.

- (02) skal altid efterfølges af et GTIN på **14 cifre**. Hvis varennummeret er 13-cifret, skal der foranstilles et 0.
- Når (02) anvendes, skal antal kartoner på pallen altid præciseres - efter **AI (37)**.

AI (37) betyder, at de efterfølgende cifre angiver **antallet af enheder som pallen indeholder** - altså hvor mange enheder, med det angivne GTIN efter (02), som pallen indeholder. I de fleste tilfælde betyder det angivelse af **antal kartoner**.

- (37) kan efterfølges af **op til 8 cifre**. Hvis (37) er efterfulgt af et ulige antal cifre, fx 126, anbefales det at der foranstilles et nul.
- Hvis strekkoden skal indeholde flere data efter dette antal-felt, skal der være en separator karakter (**FNC1**) efter angivelsen af antallet.

AI (10) betyder, at de efterfølgende cifre angiver **batchnummer**.

- (10) kan efterfølges af **op til 20 cifre** og/eller bogstaver.
- Hvis strekkoden indeholder flere data efter batch-nr.-feltet, skal der være en separator karakter (**FNC1**) efter angivelse af batchnr.

Hvad er en AI?

En Application Identifier er et tal på 2- 4 cifre, der fortæller softwaren "bag" strekkodelæseren betydningen og formatet af de cifre og/eller bogstaver, der står efter AI'eren,

Undgå fejl på pallelabelen: 13 ting der ikke må gå galt



Problemer med pallelabelens dataindhold

- (1) Stregkodetyperne **skal være en GS1-128**, også benævnt EAN128 eller UCC/EAN128. **Code 128 er en anden stregkodetype og må ikke anvendes.**
- (2) Der skal altid anvendes en separatorekarakter (**FNC1**) efter et datafelt med variabel længde, som efterfølges af flere data. Placer så vidt muligt de variable data længst til højre i stregkoden.
- (3) **Parenteser** må ikke udtrykkes i selve stregkoden, men skal være synlige i den læsbare tekst under stregkoden.
- (4) **Udregn kontrolcifrene** i GTIN (EAN-varenr. og SSCC-koden korrekt på www.gs1.dk/kontrolcifre
- (5) **AI (37) må kun anvendes sammen med AI (02).**
- (6) **Hvis pallen er en aftalt bestillingsenhed, anvendes AI i stedet for AI (02) og AI (37)**
- (7) **Hver palle skal have en unik SSCC-kode på 18 cifre:** Læs mere om opbygning af SSCC på www.gs1.dk/SSCC
- (8) I stregkoden må der ikke være interne informationer udtrykt i AI (91)-(99). AI (90) må kun anvendes, hvis I har aftalt det med jeres kunde.

Problemer med pallelabelens placering, udseende o.l.

- (9) Der skal være en vis **margin** til venstre og højre for stregkoden (også kaldet lyszoner), hvor der ikke må forekomme streger, tegn e.l.
- (10) De **mørke streger** i stregkoden skal fremstå skarpt på en lys baggrund.
- (11) Pallelabelen skal placeres på en glat overflade uden folder.
- (12) Det anbefales at pallelabelen har **A5**-størrelse.
- (13) GS1-128 pallelabelen skal placeres på pallen som vist nedenfor. Der **skal sidde to ens labels** på pallen: En på hver side.

Afstand fra pallens kant til label:
Min. 50 mm.

